

# Instructies

Build Update

19/03/2020

# 1\_Build Update Visual Planning 7.0

Stilog brengt elke eerste woensdag van de maand een nieuwe build update uit voor Visual Planning 7.0.

Deze update wordt automatisch gedaan voor alle klanten in de Cloud.

Klanten met een eigen installatie en een geldig onderhoudscontract voeren deze update zelf uit. Gedetailleerde informatie hieromtrent vind je op de knowledge database van Stilog.

Taak	Scherm
1 Controleer je build versie	
2 <u>Download</u> de update file .vpu Gebruik hiervoor je Visual Planning serienummer. Deze vind je in je admin center of op de leverbon van Stilog (die je ontving bij aankoop).	<p>Visual Planning Update</p> <p>I HAVE VISUAL PLANNING 6 INSTALLED ON MY SERVER To update your Visual Planning installation with the latest build release, please simply enter your serial number in the box below and follow the instructions from our self-help knowledge base.</p> <p>I DO NOT HAVE VISUAL PLANNING 6 BUT HAVE AN OLDER VISUAL PLANNING INSTALLATION If you currently have a valid maintenance contract with us, you can upgrade to Visual Planning 6 for free and download Visual Planning 6 install files by entering your serial number in the box below. Please then follow steps to complete the 6 upgrade as described in this section of the documentation.</p> <p>I NEED HELP WITH MY VISUAL PLANNING UPDATE Please refer to our self-help knowledge base or contact our helpdesk through support@stilog.com.</p> <p>DOWNLOAD OUR LATEST UPDATE:</p> <p>To download the latest update corresponding to you Visual Planning configuration, please enter your serial number:</p> <p>Serial number <input type="text"/></p> <p>OK</p>
3 Plaats deze .vpu file in de update map van in de map <b>C:\stilog\VPServer Enterprise 7\update</b> op je server.	
4 Herstart de service vpserver7 op je server.	
5 Je ziet nu dat de .vpu file een extentie .installed heeft gekregen	
6 Bij het openen van VP zie je nu ook de nieuwe build indicatie	